

pdfFactory



At komme igang

pdfFactory er en printerdriver.

Det betyder at du kan udskrive til den, præcis som du udskriver til andre printere.

De fleste applikationer giver mulighed for fra menuen filer at vælge en udskriftsdialog.

For at anvende pdfFactory:

1. Gå til menuen "filer" i din applikation och vælg "Udskriv"
2. Vælg "FinePrint pdfFactory" som printer
3. Klik på OK
4. Vent til dialogvinduet for pdfFactory vises.
5. Når dialogvinduet vises, kan du viderebearbejde dokumentet i pdfFactory.

Sådan fungerer det

Driveren for printeren pdfFactory, får data fra applikationen og konverterer det til en temporær fil (.fp format for de som kender til [FinePrint](#)), som anvendes til preview. Ved oprettelse af filen til preview, kan pdfFactory vise de typografier som anvendes i dokumentet, så det er enklere at afgøre hvilke typografier som skal [indlejres](#) i dokumentet.

Mens vinduet for preview vises, oprettes PDF filen i baggrunden. I de fleste tilfælde er PDF filen oprettet når du skal anvende [hovedfunktionerne](#).

I de tilfælde hvor oprettelsen af dokumentet stadig foregår, vises processen øverst i vinduet. Når oprettelsen af PDF filen er afsluttet vil din kommando blive udført.

Anvendelse af PDF filer

Adobes Portabelt Dokument Format (PDF) er en åben de facto standard verden over for elektronisk distribution af dokumenter.

Adobe PDF er et universelt filformat som bevarer typografier, formatering, farver og grafik i alle dokumenter, uafhængig af applikation og platform som anvendes til at skabe den. PDF filer er kompakte og kan distribueres, læses og udskrives af alle som har installeret den gratis Adobe Acrobat Reader.

Med pdfFactory kan du enkelt og hurtigt oprette PDF filer fra alle applikationer. Når denne er oprettet kan PDF filen deles med andre brugere via web, e-mail eller anvendes til arkivformål. [Adobe Acrobat Reader](#) kræves for at kunne læse og udskrive PDF filer.

Preview

Fanebladet for preview vises som standard når dialogvinduet for pdfFactory åbnes.

Herfra kan du:

- | bladre igennem dokumentet
- | zoome
- | Tilføje og slette sider og job

Typografi

Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende session af pdfFactory og lader dig indlejre dem i PDF filen. Tænk over følgende når du skal afgøre om du vil indlejre typografier i dokumentet:

- Bryder du dig om de typografier som anvendes i dokumentet? Hvis ja, skal du indlejre disse.
- Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows bruger og du anvender typografi som almindeligvis anvendes i Windows er der ingen grund til at indlejre typografien.
- Vil PDF readeren udføre rimelige erstatninger for de typografier som ikke findes på modtagerens PC? PDF readeren vil erstatte typografier. Hvis disse er acceptable er der ingen grund til at indlejre disse.
- At indlejre typografier øger størrelsen på på PDF filen, hvilket medfører at denne tager længere tid at downloade fra nettet eller at sende som E-mail.

pdfFactory husker listen over typografier som du bestemmer dig for at indlejre og vil som standard indlejre disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine indstillede typografier og vælge hvilke som skal indlejres. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det blive indlejret i dokumentet.

Dokument Information

Fanebladet for Dokument Information, lader dig vælge information som vil indgå i PDF filen.

Du kan vælge imellem følgende:

- | titel
- | forfatter
- | emne
- | nøgleord

Sikkerhed

Fanebladet "sikkerhed" tillader indstillinger af krypterede PDF filer. Det er muligt at vælge password for at åbne dokumentet samt at indstille hvad brugeren kan gøre med filen når den er åbnet.

Ved at klikke i ruden "Anvend sikkerhed" aktiveres sikkerhedsindstillingerne på PDF filen.

Krypteringsstyrke

- | **lav:** anvend 40 bit kryptering hvis brugere af Acrobat 3.0 eller højere skal kunne læse dokumentet.
- | **høj:** anvend 128 bit kryptering hvis du behøver stærkest mulige kryptering og hvis brugerne har adgang til Acrobat 5.0 eller højere.

Begrænsninger kan indstilles så brugerne af PDF filen **IKKE** kan:

- | **se dokumentet uden password:** dette valg tvinger brugeren af PDF filen til at indtaste password inden Acrobat tillader at dokumentet åbnes.
Anm: Husk at der findes programmer som kan "knække" passwords, men jo længere password jo sværere er det at "knække".
- | **kopier tekst og grafik fra dokumentet:** dette valg tillader brugeren at se dokumentet med ikke at kopiere indholdet.
- | **udskrive dokumentet:** vælg dette hvis udskrift af dokumentet ikke tillades.
- | **ændre i dokumentet:** vælg dette alternativ hvis brugeren ikke skal tillades at tillægge eller fjerne sider eller ændre i dokumentet på anden vis.
- | **tillægge eller ændre kommentarer eller felter i dokumentet:** vælg dette alternativ hvis ændring af kommentarer eller formler ikke tillades.

Anm: Acrobat kræver et password for at ændre sikkerhedsindstillingerne i en PDF fil. Uden password kan brugeren fjerne restriktionerne for dokumentet og dermed fjerne formålet med at anvende sikkerhed. pdfFactory kan automatisk som standard oprette et hovedpassword som sikrer dine valgte sikkerhedsindstillinger. Hvis du vil angive dit eget hovedpassword skal du gå til fanebladet [Indstillinger](#) og vælge "Tillad anvendelse af "hovedpassword" i fanebladet sikkerhed". Du vil nu under fanebladet sikkerhed have mulighed for at indtaste hovedpassword.

Links

Under fanebladet for links kan du foretage indstillinger til oprettelse af links til hjemmesider (URL) og e-mail adresser.

Links detekteres ved følgende kombinationer:

- | http://
- | ftp://
- | mailto:
- | www.domain.*
- | name@domain.*

Visning af links kan indstilles til følgende:

- | linietykkelse
- | linietype
- | liniefarve

Anm: links som strækker sig over flere linier understøttes ikke i pdfFactory Pro

Bogmærker fanebladet

Bogmærker fanebladet anvendes til at oprette bogmærker i PDF filen. Bogmærker indeholder links til andre dele af PDF dokumentet og vises i et separat vindue i Acrobat reader for at lette navigationen i dokumentet. Når der klikkes på et bogmærke springer Acrobat til den side som bogmærket refererer til.

Sådan oprettes bogmærker:

- | Manuelt - blad frem til den side du ønsker at bogmærke i pdfFactory Preview fanebladet. Højreklik på siden og vælg "opret bogmærke på denne side" fra menuen. Du kan også anvende Ctrl-B på tastaturet til denne opgave. Når dette er sket vil bogmærke vinduet fremkomme - hvis ikke dette allerede er synligt og du kan redigere navnet på bogmærket. Det ny bogmærke vises i bogmærkelisten i relation til dets position i dokumentet.
- | Bogmærke for hvert print job - denne option vil automatisk generere et bogmærke for hvert print job som oprettes i pdfFactory.
- | Detekter overskrifter - denne option vil generere en bogmærke indholdsfortegnelse baseret på tekst styles. Når karakterer af den definerede tekststyle findes i printjobbet vil et bogmærke automatisk blive oprettet. Dette er anvendeligt til strukturerede dokumenter med ensartede tekststyles for forskellige niveauer af overskrifter.
- | Op til 9 forskellige tekststyles kan oprettes, en for hvert niveau i indholdsfortegnelsen. Font navn, størrelse, og attributter som bold, italic eller understreg kan specificeres, eller hvis "vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" er markeret, bliver de mulige fontvalg begrænset til de fonte som er indeholdt i det aktuelle dokument.. Standardindstillingen for tekst styles er de overskriftsniveauer som anvendes i Microsoft Word.

Note: Det er muligt at sætte tekststyles ved at kopiere et eksempel af teksten til clipboard fra en applikation som kan overføre RTF til clipboard. Når teksten er placeret på clipboard vil en "kopier fra clipboard" knap fremkomme i bogmærkefanebladet med en beskrivelse af tekststilen.. Eksempelvis kan knappen vise: "Kopier fra clipboard (Times New Roman 12)". Ved at klikke på knappen vil det aktuelt valgte niveau blive anvendt på tekst af denne karakter.

Redigering af bogmærke listen

- | Nyt navn - klik på bogmærket, vent et sekund, og indtast dine ændringer. Dette kan også opnås ved at højreklikke på bogmærket i bogmærkevinduet og vælge nyt navn..
- | Slet - klik på bogmærket og tryk på DEL eller højreklik og vælg slet.
- | Rearranger - du trækker blot bogmærket og dropper det hvor du ønsker det.

Gem dine tekst styles.

Hvis du har en række forskellige tekst styles som du ønsker at generere bogmærker for, er det praktisk at gemme overskrift indstillinger som en group. Dette kan gøres ved at bruge gem format knappen. Formater gemmes i en .fmt fil og kan indlæses ved at bruge hent format knappen.

Hvis du har problemer med at oprette bogmærker ved automatisk genkendelse af

overskrifter, prøv følgende:

- | Brug "Vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" og kontroller at fontene i fontlisten svarer til dem som anvendes i det originale dokument. Hvis de afviger herfra kan det skyldes at pdfFactory papirstørrelsen afviger fra det originale dokument's papirstørrelse. Korrigér [papirstørrelse](#) og prøv at udskrive igen.
- | Microsoft Word markup characters skal slås fra.

Indstillinger

Fanebladet for indstillinger lader dig udføre overordnede indstillinger i pdfFactory.

Indstillingen Autogem, gemmer hele indholdet i pdf filen automatisk. Dette er anvendeligt hvis du vil gå tilbage til et tidligere udskrift, eller hvis du kommer ud for systemnedbrud.

Du kan indstille hvor mange sessioner du vil gemme ved at klikke på pilene.

PDF filerne gemmes som standard i biblioteket
C:\Mine dokumenter\pdfFactory\Autogem.

Standardbibliotek for manuelle og autogemte filer kan du angive ved at anvende knappen "Søgeveje filer".

Autogemte filer kan slettes ved at anvende knappen "Slet autogemte filer"

Hovedfunktioner

Nederst i pdfFactory's dialogvindue findes knapper for hovedfunktionerne.

- | **Vis PDF** – åbner din oprettede PDF fil med dit standardprogram (normalt Adobe Acrobat Reader).
- | **Gem** – gemmer din PDF i en fil. Din fil vil også blive [autogemt](#).
- | **Send** – åbner dit standardprogram for E-mail og tilføjer filen som bilag. Hvis du ikke gemmer din PDF fil manuelt med eget filnavn, vil et standardfilnavn blive anvendt.
- | **Kombiner dokument** – når pdfFactory's dialogvindue åbnes, vil den samle alle udskrifter fra dine applikationer. Du kan vende tilbage til dine applikationer og udskrive igen. Hvis du herefter vil ændre rækkefølgen på udskriftsjobbene skal du bruge programmet [FinePrint](#) sammen med pdfFactory.

Anm: Vinduet for preview i pdfFactory, er en kopi af hvorledes din PDF fil vil se ud, men er ikke den virkelige PDF fil. I næsten alle tilfælde vil der ikke være forskel på previewvinduet i pdfFactory og en PDF læser (f.eks. Acrobat Reader). Vil du være absolut sikker på udseendet, skal du se på den oprettede PDF fil.

[Tilføj](#) eller [Slet sider](#) fra preview vinduet vil automatisk oprette en ny PDF fil i baggrunden.

Kombiner udskriftsjob

pdfFactory kan kombinere flere udskriftsjob til en enkelt PDF fil.

For at kombinere flere udskriftsjob til en fil, skal du gå tilbage til din applikation og udskrive igen.

Så længe pdfFactory's dialogvindue er åbent, vil den automatisk samle alle udskrifter fra dine applikationer.

Anm: Hvis pdfFactory forsvinder bag andre vinduer, skal du blot klikke på ikonet for pdfFactory i værktøjslinien.

Indlejr typografi

Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende session af pdfFactory giver dig mulighed for at indlejr dem i PDF filen. Du bør overveje følgende når du skal afgøre om du ønsker indlejring af typografie i dokumenterne:

- Synes du om typografierne som anvendes i dokumentet? Hvis ja skal du indlejr typografien
- Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows bruger og du anvender en typografi som almindeligvis bruges i Windows er der ingen grund til at indlejr typografien.
- Vil PDF læseren udføre rimelige erstatninger af de typografier som ikke findes på modtagerens system? PDF læseren vil erstattetypografier og hvis disse er acceptable er der ingen grund til at indlejr typografi.
- Indlejring af typografi øger størrelsen på PDF filen, hvilket betyder at det vil tage længere tid at downloade fra internet eller at sende som E-mail.

pdfFactory husker listen over typografier som du beslutter dig for at indlejr og vil som standard indlejr disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine installerede typografier og vælge dem som du ønsker indlejret. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det blive indlejret i dokumentet.

Indtastning af serienummer

Når du køber pdfFactory modtager du et serienummer. Serienummeret anvendes til at fjerne "annonceteksten" som findes nederst på dokumenter oprettet med demoversionen.

- | Udskriv på sædvanlig vis med pdfFactory.
- | Når preview vinduet dukker op vælges fanebladet "Om pdfFactory".
- | Indtast derefter navn og serienummer i de viste felter. Vær sikker på at du indtaster serienummeret nøjagtigt som angivet i din licens E-mail.
- | Klik på knappen Registrering og pdfFactory fungerer fuldt ud.

Indsætning af tomme sider

Tomme sider kan indsættes før eller efter en hvilken som helst side i dokumentet.

Højreklik på en side i preview vinduet og vælg "tilføj tom side" vælg derefter "før denne side" eller "efter denne side".

Slet sider

Slet sider og fortryd slet sider

Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjob.. Dette er anvendeligt til at fjerne tomme sider ved udskrift fra internet eller til at fjerne tomme sider som fejlagtigt skrives ud.

Højreklik på siden du vil slette og vælg en af kommandoerne:

Slet denne side – sletter aktuel side

Slet dette job - sletter aktuel side og alle andre sider i samme job.

Åben indstillingen slet sider – giver adgang til flere kommandoer - se nedenfor.

Fortryd alle – fortryder sletning af tidligere slettede sider.

Vis slettede sider – viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende valg mulige ved at højreklikke på en side:

...**Fortryd sletning af denne side** – Fortryder sletning af aktuel side

...**Fortryd sletning af dette job** - Fortryder sletning af aktuelle side og alle andre sider i samme job.

...**Gem slettede sider** – Viser ikke slettede sider

Indstillingen slet sider

Hvis du skal slette mange sider kan du med fordel bruge denne indstilling. hvis du i denne indstilling klikker på en side slettes denne og et rødt kryds vises over den. For at fortryde skal du blot klikke på siden igen.

For at åbne indstillingen for sletning af sider kan du højreklikke på en hvilken som helst side i preview billedet og vælge "åben indstillingen slet sider".

For at lukke indstillingen slet sider: højreklik på en hvilken som helst side i preview billedet og vælge "luk indstillingen slet sider".

For at slette flere sider i rækkefølge: klik på den første side og flyt cursoren eller scroll til sidste side, hold SHIFT-tasten nede og klik på den sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område slettes og markeres med rødt kryds.

Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vil slettede sider blive vist på skærmen, men de vil ikke blive udskrevet.

Zoom

Du kan anvende funktionen zoom kontrollere din udskrift.

Når musen føres over en side i fanebladet [Preview](#) ændres cursoren til en zoom - peger (+). Ved at klikke på siden åbnes zoom-vinduet. Samme resultat fås ved at højreklikke på en side og vælge zoomniveau.

Cursoren fungerer på følgende måde ved zooming:

- | klik på en side i previewvinduet og siden forstørres til at passe til din skærm.

Følgende valgmuligheder findes for zoom:

- | **Normal** – viser hele siden med aktuel layout
- | **Hel side** – zoom således at hele papirsiden tilpasses en skærmside.
- | **100 %** - fuld sidestørrelse
- | **200 %** - dobbelt skala
- | **400 %** - firedobbelt skala

Med Escape - tasten kan man altid returnere til normaltilstand.

FinePrint



Anvendelse af pdfFactory med FinePrint

FinePrint er flagskibet blandt vore produkter og giver forbedrede udskriftsmuligheder for alle Windows programmer. Ved at anvende **FinePrint** sammen med **pdfFactory** får du flere fordele.

Ved først at udskrive til FinePrint og derefter til pdfFactory, får du følgende yderligere muligheder:

- | oprette sidehoved og sidefod med dato, tid eller andre kundetilpassede felter.
- | tilføj vandmærker til dokumentet, f.eks. Udkast, Konfidentielt, kopi etc.
- | udskriv på elektroniske brevhoveder og formularer.
- | ændre rækkefølgen på dokumenter inden PDF filen oprettes.
- | ændre marginer for at forstørre tekst.
- | oprette bogformat
- | oprette PDF filer med flere sider pr. papirside.
- | ...

Vil du vide mere om FinePrint, bedes du besøge vores [hjemmeside](#).

AutoGem - alternativ

pdfFactory's [for indstillinger](#) har mulighed for at styre hvordan dine PDF filer gemmes automatisk.

pdfFactory gemmer dine PDF filer automatisk i biblioteket "C:\Mine Dokument\pdfFactory\Autogem".

Disse filer slettes efterhånden som du når det maksimale antal som er angivet under fanebladet indstillinger.

Indstillinger printere - pdfFactory

Papirstørrelse, orientering og egenskaber for pdfFactory's dialogvindue indstilles igennem printerens egenskaber.

Tryk på Windows Start knap, vælg indstillinger, Printere og højreklik på ikonen for pdfFactory:

- | hvis du anvender Windows 9x/ME, vælg egenskaber
- | hvis du anvender Windows NT, vælg Dokument standardindstillinger
- | hvis du anvender Windows 2000/XP, vælg Printere alternativ

Papirstørrelse

Her kan du vælge standardindstilling for papirstørrelse - pdfFactory understøtter et stort antal standardstørrelser samt egne papirstørrelser. Egne papirstørrelser kan oprettes via knappen "Egne".

Orientering

Vælg enten liggende eller stående format.

Vis dialogvinduet for pdfFactory

- | **preview til** – dette er standardindstillingen. Dialogvinduet for pdfFactory vises efter at applikationen er færdig med at sende jobbet til printeren. Der kan forekomme en forsinkelse imellem at applikationen er færdig med udskriftsjobbet og inden at pdfFactory's dialogvindue vises.
- | **preview fra** – anvend denne indstilling hvis du har et stort udskriftsjob og ikke vil vente med indstillingerne til jobbet er afsluttet. Preview er ikke tilgængelig ved denne indstilling.
- | **Slet ikke** – Denne indstilling er anvendelig når du vil oprette en PDF fil uden at se dialogvinduet. pdfFactory's dialogvindue vises ikke og PDF filen gemmes med standardnavnet i biblioteket for autogemte filer.

Simuler printer – Denne indstilling sikrer at PDF filen har samme margener og sideombrydning som ved udskrift til den valgte printer. Denne indstilling anvender samme opløsning og margener som den valgte printer. Afmærk her hvis du vil indstille dine egne margener og opløsning.

Komprimer billeder til 96 dpi – dette alternativ anvender en avanceret kompression af billeder, hvilket drastisk reducerer filstørrelsen på PDF dokumentet. Denne bør være valgt hvis ikke billederne i PDF filen er af dårlig kvalitet.

Teknisk support

Du bedes læse på vores [hjemmeside](#) hvor du finder svar på de mest almindelige spørgsmål (FAQ's) og anden supportinformation.